

Lagerabwicklung Inventurabwicklung

Beschreibung



Bei der Inventur erfassen und dokumentieren Sie alle Ihre Vermögensgegenstände und Lagerbestände.

Die Inventurabwicklung ist vollständig im Programmmodul Lagerabwicklung von **KFZ3000PLUS** integriert und ist Bestandteil des Basispaketes.

Die Inventurbewertung erfolgt nach Abwertungsstufen mit der Möglichkeit, nach dem aktuellen oder mit dem durchschnittlichen Einkaufspreis zu bewerten.

Inhaltsübersicht

Vorbereitende Maßnahmen	5
Abwertungsschlüssel	5
Abwertungsschlüssel ändern	8
Programmparameter	10
Programm 401KFZ – Inventureinstellungen	10
Parameter 1	10
Parameter 2	11
Parameter 3	11
Parameter 4	11
Parameter 5	11
Parameter 6	12
Parameter 9	12
Programm 404KFZ – Inventurbewertung	13
Parameter 1	13
Programm 405KFZ – Weitere Einstellungen	14
Parameter 1	14
Theoretisches Wissen zur Inventur	15
Körperliche Inventur	15
Zeitnahe Stichtagsinventur	15
Vor- und Nachteile:	15
Verlegte Inventur	16
Vor- und Nachteile	16
Permanente Inventur (permanente Bestandskontrolle)	17
Vor- und Nachteile	17
Programmstruktur	18
Checkliste.....	19
Zählliste/Inventurdatei erstellen	20
Erfassung der Inventur	25
Vorgehensweise	26
Differenzliste.....	29
Bewertungsliste	31
Inventur einrechnen/rausrechnen	33
Impressum.....	35

Vorbereitende Maßnahmen



Hinweis!

In der Regel wird eine Inventur einmal jährlich durchgeführt. Unsere Erfahrung zeigt, dass es durch diese seltene Abhandlung sehr häufig zu Fragen bezüglich der Programmnutzung kommt. Um mit Ihnen diese und allgemeine Fragen zur Inventur zu klären, bieten wir regelmäßig zum Jahresende **Inventurseminare** an. Nutzen Sie diese Gelegenheit und sprechen Sie uns diesbezüglich an. Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Schulungstermin.

Abwertungsschlüssel

Bevor mit der Abwicklung der Inventur begonnen wird, sollte geprüft werden, ob die Abwertungsprozentsätze für die Inventurbewertung richtig eingegeben sind.

Diese finden Sie im Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Tabellen/Umschlagsgruppen/Abwertung**:



Abbildung 1: Aufruf – Abwertungsschlüssel

Durch diese Auswahl gelangen Sie in die Ansicht in **Abbildung 2**.

Bei der **ersten Abwicklung** der Inventur mit dem Programm **KFZ3000PLUS** sollten Sie die Abwertungsschlüssel einmal manuell erfassen.



Wichtig!

Die Abwertungsschlüssel in Abbildung 2 sind nur beispielhaft abgebildet. Die richtigen Prozentsätze sollten Sie in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater bzw. Finanzamt abstimmen.

Mit dem Programmparameter 9 in dem Programm 401KFZ (Vgl. Kapitel Programm 401KFZ) können Sie steuern, ob der Abwertungsschlüssel automatisch berechnet werden soll.

In das Programm 401KFZ gelangen Sie mit dem **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Parameter/Setzen nach Programm**.

Die Abwertungsschlüssel setzen sich wie folgt zusammen (Beispielauszug aus den Stammdaten im grün umrandeten Bereich in Abbildung 2):

Umschlagsgruppen

im Teillager

Rechenformel:

$$\frac{\text{Umsatz in Stück der letzten 12 Monate}}{\text{durchschn. Lagerbestand}}$$

Umschlagsgruppe

1	= über	0,75	umgeschlagen
2	= über	2,85	umgeschlagen
3	= über	2,10	umgeschlagen
4	= über	1,50	umgeschlagen
5	= über	0,75	umgeschlagen
6	= über	0,25	umgeschlagen

Inventurabwertungsschlüssel

Inventur-	Abwertungsschlüssel	Abwertung in %
0	= ohne Abwertung	0,00
1	= 1 Jahr nicht eingekauft	10,00
2	= 2 Jahre nicht eingekauft	20,00
3	= 3 Jahre nicht eingekauft	35,00
4	= 4 Jahre nicht eingekauft	50,00
5	= 5 Jahre nicht eingekauft	80,00
6	= 6 und mehr Jahre n. eing.	99,00

Abbildung 2: Inventurabwertungsschlüssel

Zusätzlich gibt es noch zwei weitere Abwertungsschlüssel:

- 8 Teil wird komplett ohne Restwert abgeschrieben
- 9 Teil wurde bereits komplett ohne Restwert abgeschrieben

Die Abwertungsschlüssel können entweder im Zuge der **Inventurerfassung** oder vor Erstellung der Inventurdatei mit dem Programm **Abwertungsschlüssel ändern**, eingegeben bzw. verändert werden.

Entsprechend der Abwertungsschlüssel wird später die Abwertung der Teile errechnet. Bevor mit der Abwicklung der Inventur begonnen wird muss festgestellt werden, wann die Teile zum letzten Mal eingekauft wurden.

Anhand der **Teileliste** sollte überprüft werden, ob bei allen Teilen die bei der Inventur aufgenommen werden sollen, die richtige **Rabattgruppe** hinterlegt ist und ob die Teile einen **Bewegungssatz** haben. Einen Bewegungssatz haben Teile, die mindestens eine der folgenden Kriterien erfüllen:

- Ein Lagerort ist hinterlegt
- Der Mindestbestand ist ungleich 0
- Der Maximalbestand ist ungleich 0
- Der Bestand ist ungleich 0
- Das Teil wurde bereits verkauft oder zugebucht (bewegt).

Sollten Teile vorhanden sein, die nur als Stammsatz bestehen, aber für die Inventur mit einbezogen werden sollen, so muss entweder über Lagerzugangsbuchungen oder durch Eingabe eines Lagerortes, Mindestbestandes oder Maximalbestandes ein Bewegungssatz erzeugt werden.

Alle Teile die in offenen Aufträgen enthalten sind, sollten vor dem Zählvorgang aus dem Lager genommen werden, da bereits beim Erstellen eines Auftrages die Teile als Lagerabgang gebucht werden, nicht erst beim Erstellen der Rechnung.

Die **Teile-Rabattgruppen** sollten ebenfalls überprüft werden. Die Teile-Rabattgruppen finden Sie im Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Pflege/Rabattgruppen**:



Abbildung 3: Aufruf - Stammdaten Rabattgruppen

Dadurch gelangen Sie in die folgende Maske:




Abbildung 4: Stammdaten Rabattgruppen

In **Abbildung 4** können Sie die Rabattgruppen auf Ihre Richtigkeit hin überprüfen.

Abwertungsschlüssel ändern

Zur Programm **Abwertungsschlüssel ändern** gelangen Sie im Programm **Lagerabwicklung** mit dem Reiter **Inventur/Abwertungsschlüssel ändern**:



Abbildung 5: Aufruf - Abwertungsschlüssel ändern

Dadurch gelangen Sie in die folgende Ansicht:




Abbildung 6 Inventurabwertungsschlüssel ändern

Mit diesem Programm können die Inventurabwertungsschlüssel vor der Erstellung der Inventurdatei geändert werden.



Wichtig

Mit erneuter Erstellung der Inventurdatei wird der Abwertungsschlüssel ggf. wieder geändert.

Mit den Buttons **Lagerzugang** und **Lagerumsatz** können Informationen zum angewählten Teil abgerufen werden.


Beachten Sie hierzu auch die Möglichkeiten einer automatisierten Vorgehensweise am Anfang dieser Beschreibung in den Kapiteln: **Abwertungsschlüssel** und **Programmparameter**.


Programmparameter

Zusätzlich zu den bereits bei den Abwertungsschlüsseln erläuterten Programmparametern gibt es weitere Möglichkeiten der Einstellungen. Die Parameter werden im **KFZ3000PLUS Administrator** mit dem Reiter **Parameter/setzen nach Programm** gesetzt.


Für die Inventur sind primär die Parameter im Programm 401KFZ zuständig:

Programm 401KFZ – Inventureinstellungen

Geben Sie in **Abbildung 7** im Feld **Programm** 401KFZ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [ENTER]. Alternativ können Sie das Programm mit der Schnellauswahl  auswählen:



Programmparameter setzen 301A 7.4.4.1 / CPS

Programm: 401KFZ  Inventurzählliste

- 1 Druck der Teilebezeichnung auf Inventurzählliste
☐ 0 Es wird nur eine Zeile der Teilebezeichnung gedruckt
- 2 Bestandsmengen in Inventurzählliste
☐ 2 Der Bestand laut EDV wird nicht in die Inventurzählliste übernommen aber gedruckt, alle gezählten Mengen werden eingegeben
- 3 Inventurzählliste
☐ 0 Kein Barcode auf Inventurzählliste
- 4 Vorbesetzung "Nullbestand" bei Inventurzählliste
☐ 1 Bei Erstellung der Inventurzählliste ist der Schalter "Teile mit Nullbestand drucken" mit Ja vorbesetzt.
- 5 Minusbestände in Inventurdatei
☐ 0 Minusbestände werden in Inventurdatei übernommen. (Zählmenge 0 ergibt Differenz)
- 6 Sortierung Zählliste aus Inventurdatei
☐ 0 Es wird nach Hersteller und dann nach Teilenummer/Lagerort sortiert
- 9 Fortschreibung der Inventurabwertung
☐ 0 Der Abwertungsschlüssel wird anhand des letzten Zugangs berechnet
- ☐ ☐
- ☐ ☐



07  

Abbildung 7: Programmparameter 401KFZ

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

Parameter 1

Druck der Teilebezeichnung auf der Zählliste

- 0 Es wird immer nur eine Zeile gedruckt.
- 1 Es wird eine zweite Zeile gedruckt, wenn diese im Stammsatz ausgefüllt ist.

Parameter 2

Bestandsmengen in **Inventurzählliste**

- 0 Der Bestand laut EDV wird nicht auf die Zählliste übernommen, alle gezählten Mengen werden in der Erfassung eingegeben.
Erläuterung: Die Menge die gezählt wurde, wird auch im Programm eingegeben.
- 1 Der Bestand laut EDV wird auf die Zählliste gedruckt, es werden nur die Abweichungen in der Erfassung eingegeben.
Erläuterung: Differenz wird eingegeben.
Beispiel:
Soll der Bestand laut EDV **5** Stück betragen, aber nur **3** wurden gezählt, wird später im Programm die Differenz **(-2)** eingegeben.



Hinweis:

Bei dieser Einstellung empfehlen wir Ihnen den **Parameter 5** auf den Wert **1** zu setzen, damit die Minusbestände automatisch auf einen Nullbestand korrigiert werden.

- 2 Der Bestand laut EDV wird nicht auf die Zählliste übernommen aber gedruckt, die gezählten Mengen werden eingegeben.

Parameter 3

Inventurzählliste mit Barcode

- 0 Es wird kein Barcode gedruckt.
- 1 Auf der Zählliste wird die Teilenummer zusätzlich als Barcode gedruckt.

Parameter 4

Nullbestand bei **Inventurzählliste**

- 0 Bei Erstellung der Inventurzählliste ist der Schalter **Teile mit Nullbestand drucken** mit NEIN vorbesetzt.
- 1 Bei Erstellung der Inventurzählliste ist der Schalter **Teile mit Nullbestand drucken** mit JA vorbesetzt.

Parameter 5

Minusbestände in **Inventurdatei**

- 0 Minusbestände werden in die Inventurdatei übernommen (Zählmenge 0 ergibt eine Differenz).
- 1 Minusbestände kommen als Nullbestand in die Inventurdatei. Vor der Inventur wird die

Minusbestandsliste überprüft (Minusbestände = offene Bestellung).

Parameter 6

Sortierung Zählliste aus **Inventurdatei**

- 0 Es wird nach Hersteller und dann nach Teilenummer/Lagerort sortiert.
- 1 Es wird nach Teilenummer/Lagerort und dann nach Hersteller sortiert.

Parameter 9


Fortschreibung der Inventurabwertung bei Erstellung der Inventurdatei

- 0 Der **Abwertungsschlüssel** wird automatisch anhand des letzten Zugangsdatums berechnet. Die Abwertung erfolgt bis zum Abwertungsschlüssel 6.

Die Abwertungen nach Schlüssel 8 und 9 müssen dann manuell in der **Inventurerfassung** erfolgen.
- 7 Wie Einstellung 0 und zusätzlich wird automatisch bis zum Abwertungsschlüssel 9 berechnet. Ein manueller Eingriff in der **Inventurerfassung** bleibt möglich.
- 8 Der Abwertungsschlüssel bleibt unverändert zum Vorjahr (Die Änderung erfolgt dann manuell bei der **Inventurerfassung**)
- 9 Der Abwertungsschlüssel wird auf 0 gesetzt (Die Neubewertung erfolgt dann manuell bei der **Inventurerfassung**)

Zuständig für die **Inventurbewertung** ist der Parameter im Programm 404KFZ:

Programm 404KFZ – Inventurbewertung

Geben Sie in **Abbildung 8** im Feld **Programm** 404KFZ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [ENTER]. Alternativ können Sie das Programm mit der Schnellauswahl  auswählen:




Abbildung 8: Programmparameter setzen


Parameter 1

Inventurbewertung nach Teileart

- 0 Die **Inventurbewertungsliste** wird normal gedruckt.
- 1 Nach dem Summenblatt nach Abwertungsschlüssel (Hersteller und Gesamt) wird ein Blatt Bewertung nach Teileart gedruckt.

Weitere Einstellungen können Sie im Programm 405KFZ vornehmen:

Programm 405KFZ – Weitere Einstellungen

Geben Sie in Abbildung 9 im Feld **Programm** 405KFZ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [ENTER]. Alternativ können Sie das Programm mit der Schnellauswahl  auswählen:




Abbildung 9: Programmparameter 405KFZ

Parameter 1

Übernahme des Lagerortes aus der Inventur

- 0 Der Lagerort des Teilesatzes wird nicht überschrieben
- 1 Auf Nachfrage wird der Lagerort im Teilesatz mit dem Lagerort aus der Inventur überschrieben



Wichtig!

Bedenken Sie, dass Einstellungen in den Parametern zum Teil grundlegende funktionelle Änderungen nach sich ziehen. Bevor Sie hier Änderungen vornehmen, sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Theoretisches Wissen zur Inventur¹

Die Inventur ist die Grundlage für den Jahresabschluss. Der Zeitpunkt der Durchführung der Inventur wird grundsätzlich im **HGB** geregelt. Entscheidend dafür ist der [§240 Abs.1 und Abs.2](#) und der [§241](#). Abhängig von diesem Zeitpunkt unterscheidet man zwischen der **zeitnahen Stichtagsinventur**, der **verlegten Inventur** und der **permanenten Inventur**. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Inventurarten genauer beschrieben und die Vor- und Nachteile erläutert.

Körperliche Inventur

Die körperlichen Vermögensgegenstände werden durch Zählen, Messen oder Wiegen aufgenommen. Eine Schätzung mit anschließender Bewertung ist ebenfalls erlaubt, wenn eine exakte Aufnahme wirtschaftlich unzumutbar oder unmöglich ist (zum Beispiel Kohlevorräte auf Halde).

Zeitnahe Stichtagsinventur

Bei der Stichtagsinventur werden die Bestände an einem festgelegten Aufnahmetag, etwa dem Bilanzstichtag, mengenmäßig erfasst und in Inventurlisten eingetragen. Die Bestandsaufnahme muss nicht direkt am Bilanzstichtag erfolgen. Zulässig für die zeitversetzte Aufnahme ist eine Frist von **zehn Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag**.

Die Zu- und Abgänge zwischen dem Aufnahmetag und dem Stichtag, auch die Bewegungen am Stichtag selbst, werden anhand von Belegen mengen- und wertmäßig fortgeschrieben bzw. zurückgerechnet. Die Bewertung der Ware erfolgt zu den Anschaffungskosten, beschädigte Ware kann abgewertet werden. Die Berücksichtigung von Wertsteigerungen ist nach dem Niederstwertprinzip nicht erlaubt.

Vor- und Nachteile:

Der Vorteil der Stichtagsinventur ist, dass die Bestände so abgebildet werden, wie sie am Ende des Geschäftsjahres tatsächlich sind. Sie bietet somit eine Stichtagsbezogene Gesamtkontrolle Ihrer Bestände.

Sie führt jedoch zu einem großen Arbeitsaufwand (Personalaufwand) innerhalb weniger Tage, der oft Störungen des Betriebsablaufes zur Folge hat oder sogar eine Betriebsschließung notwendig macht. Das Risiko von Aufnahmefehlern erhöht sich durch den entstehenden Zeitdruck. Außerdem besteht eine Inflexibilität bezüglich der Aufnahmezeit, so kann beispielsweise die Abwicklung der Inventur nicht in Zeiten gelegt werden, in denen der Bestand niedrig ist.

¹ Quelle: Online Bibliothek Wikipedia www.wikipedia.de

Verlegte Inventur

Die verlegte Inventur kann in Frage kommen, wenn die Aufnahme zum Stichtag unmöglich ist (zum Beispiel bei sehr großen Beständen), oder wenn die Voraussetzungen für eine permanente Inventur fehlen.

Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgt an einem beliebigen Tag innerhalb der **letzten drei Monate vor** oder der **ersten zwei Monate nach** dem **Bilanzstichtag**.

Der am Aufnahmetag ermittelte Bestand wird **nur wertmäßig** (nicht mengenmäßig) auf den Stichtag fortgeschrieben oder zurückgerechnet, das Inventar trägt das Datum der tatsächlichen Aufnahme.

Wertfortschreibung	Wertrückrechnung
Wert am Tag der Inventur (z. B. 15. Okt.)	Wert am Tag der Inventur (z. B. 28. Feb.)
(+) Wert der Zugänge vom 15. Okt. bis 31. Dez.	(-) Wert der Zugänge vom 1. Jan. bis 28. Feb.
(-) Wert der Abgänge vom 15. Okt. bis 31. Dez.	(+) Wert der Abgänge vom 1. Jan. bis 28. Feb.
(=) Wert am Abschluss-Stichtag (31. Dez.)	(=) Wert am Abschluss-Stichtag (31. Dez.)

Tabelle 1: Wertfortschreibung/Rückrechnung

Vor- und Nachteile

Der Vorteil der vor- bzw. nachgelagerten Inventur ist, dass der Zeitpunkt der Inventur auf Ihren Betrieb angepasst werden kann. Die Inventur kann innerhalb eines Zeitraums von fünf Monaten durchgeführt werden. So kann die Inventur beispielsweise dann stattfinden, wenn die Bestände niedrig sind. Sollten während der Inventur größeren Differenzen auftreten, besteht mehr Zeit für die Analyse als beispielsweise bei der Stichtagsinventur.

Da die Bestände wertmäßig fortgeschrieben werden müssen, besteht hier eine weitere mögliche Fehlerquelle. Außerdem erfordert die Abstimmung zwischen dem Tag der Inventuraufnahme und dem Bilanzstichtag mehr Zeit.

Permanente Inventur (permanente Bestandskontrolle)

Die permanente Inventur macht es möglich, den am Stichtag vorhandenen Bestand auch ohne erneute gleichzeitige körperliche Bestandsaufnahme festzustellen. Die Bestandserfassung wird im Geschäftsjahr zeitlich verteilt.

Voraussetzung dafür ist die **Führung eines Lagerbuches** bzw. **Warenwirtschaftssystems** sowie nachprüfbarer Unterlagen für alle Zu- und Abgänge. An einem frei wählbaren Tag wird **einmal im Geschäftsjahr eine körperliche Inventur durchgeführt** und der Sollbestand der Lagerbuchführung mit dem Istbestand verglichen. Abweichungen führen zu einer Berichtigung des Sollbestandes. Inventurdifferenzen fließen voll erfolgswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Die Aufzeichnungen über die Inventuraufnahme und über das Inventurergebnis müssen **zehn Jahre aufbewahrt** werden.


Vor- und Nachteile

Der Vorteil der permanenten Inventur liegt darin, dass die körperliche Bestandsaufnahme über das ganze Jahr verteilt und sinnvoll geplant werden kann, zum Beispiel wenn die Bestände am niedrigsten sind. Der Aufnahmezeitpunkt ist dabei frei wählbar und die Störung der betrieblichen Prozesse ist gegebenenfalls geringer.

Die permanente Inventur kann aber unzweckmäßig sein, wenn die Warenbewegungen für einzelne Warengruppen aus organisatorischen Gründen nicht separat ermittelt werden können. Dies ist etwa im Einzelhandel der Fall.

Programmstruktur

Programmstruktur der Inventurabwicklung als Schema:



Checkliste

Bitte handeln Sie diese Checkliste ab, bevor Sie mit der Inventur beginnen.

- ☐ Sind die richtigen Abwertungsprozentsätze im Programmmodul **Stammdaten** Reiter: **Tabellen/Umschlags-gruppen/Inventurabwertung** hinterlegt?
- ☐ Sind die **Teilerabattgruppen** im Programmmodul **Stammdaten** mit dem Reiter **Pflege/Rabattgruppen** richtig erfasst?
- ☐ Sind die **Programmparameter** 401KFZ und 405KFZ richtig gesetzt?
- ☐ Sind alle Teile, die in offenen Aufträgen enthalten sind, aus dem Lager entnommen worden?

Sind alle Punkte abgehakt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Zählliste drucken
2. Inventurdatei erstellen
3. Zählen
4. Inventur eingeben
5. Inventurdifferenzliste drucken
6. Inventurbewertungsliste drucken
7. Inventur einrechnen

Zählliste/Inventurdatei erstellen

Zur **Inventurzählliste** gelangen Sie im Programmmodul **Lagerabwicklung** mit dem Reiter **Inventur/Zählliste**:



Abbildung 10: Aufruf - Inventurzählliste

Folgende Maske wird dadurch geöffnet:

The screenshot shows the 'Zählliste' mask (401R 7.4.3.1 / %31) for creating an inventory list and file. The form includes the following fields and options:

- Inventurjahr:** 11
- Vorgang:** 2
- Herstellercode:** f
- Listenform:** ☒ nach Lagerort, ☐ nach Teilenummer
- ☒ alle
- Lagerort:** von [] bis 000000
- Teilenummer:** von [] bis []
- ☐ Teile mit Nullbestand drucken
- Auswertungsart:** ☐ nur Liste drucken, ☒ Liste drucken und Inventurdatei erstellen, ☐ nur Erstellen der Inventurdatei

Buttons for help (question mark) and cancel (X) are located at the bottom right.

Abbildung 11: Zählliste drucken und Inventurdatei erstellen

Zur Erleichterung der manuellen Inventuraufnahme können **Zähllisten** erstellt werden. Hierdurch kann getrennt nach einzelnen Teilegruppen (Hersteller/Lieferant) verfahren werden. Dies bedeutet, dass innerhalb eines

Geschäftsjahres zu unterschiedlichen Zeitpunkten Inventuraufnahmen für verschiedene Teilegruppen durchgeführt werden können.

Bei großen Inventuren ist es sinnvoll, rechtzeitig vor dem Zählbeginn die Zählliste auszudrucken, da der Ausdruck einer Zählliste mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Beachten Sie auch die Möglichkeiten die Ihnen der **Programmparameter 401KFZ** zum Druckbild eröffnet.

Unmittelbar vor Zählbeginn **muss** die **Inventurdatei** erstellt werden. Diese Datei wird auch über den Programmteil Zählliste angelegt. Dies erfolgt im Feld **Auswertungsart** über die Auswahl **nur Erstellen der Inventurdatei** (Vgl. Abbildung 11).

**Wichtig!**

Mit dem Programmparameter 9 im Programm 401KFZ wird gesteuert, ob der Abwertungsschlüssel während des Erstellens der Inventurdatei verändert wird. (Vgl. Kapitel Programmparameter).

Es muss gewährleistet sein, dass nach Erstellung der Inventurdatei und während des Zählvorganges keinerlei Lagerbewegungen durchgeführt werden, da beim Anlegen der Inventurpositionen der augenblicklich im Teilesatz geführte Lagerbestand in die Inventurdatei übernommen und zur späteren Auswertung (**Inventurdifferenz**) herangezogen wird.

Nach dem Zählvorgang können im System wieder alle Aufgaben durchgeführt werden. Die Eingabe der gezählten Inventurmengen ist zeitlich unabhängig, da alle weiteren Auswertungen allein aus der Inventurdatei erfolgen.

Wir empfehlen Ihnen die Inventurzählliste nach Lagerorten zu sortieren. Dadurch kann die Zählarbeit von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig und ohne Suchaufwand durchgeführt werden.

Ausgehend von **Abbildung 11** im Feld **Auswertungsart** können Sie entscheiden, ob Sie nur eine Liste drucken und/oder zusätzlich noch die entsprechende Inventurdatei erstellen wollen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Nur Liste drucken sollten Sie wählen, wenn der Stichtag zum Zählen noch nicht festgelegt ist, aber die Zählliste schon vorliegen soll. Während des Ausdrucks der Liste kann normal weitergearbeitet werden. Vor Zählbeginn muss aber unbedingt das Programm nochmals mit der Option **nur Erstellen der Inventurdatei** gestartet werden. (Achtung!: Wenn der Parameter von 401KFZ so eingestellt ist, dass die aktuellen Bestände auf die Zählliste gedruckt werden, und/oder zwischen Zählliste drucken und Zählen umfangreiche Lagerbewegungen bzw. neue Preisdateien mit Ersetzungen gelaufen sind, sollte direkt vor dem Zählen nochmal eine Zählliste gedruckt werden, um die richtigen Werte zu haben).

Die Option **Liste drucken und Inventurdatei erstellen** sollte angewählt werden, wenn der Listenausdruck und die Aufnahme zum gleichen Zeitpunkt erfolgen sollen. Vor dem Programmstart müssen alle anderen Arbeitsplätze das Programm **KFZ3000PLUS** verlassen haben.

Die Option **nur Erstellen der Inventurdatei** muss unmittelbar vor Beginn des Zählvorganges angewählt werden, wenn vorher nur die Liste gedruckt wurde oder ohne Zählliste gearbeitet wird. Während des Erstellens der Inventurdatei dürfen keine anderen Arbeitsplätze im Programm **KFZ3000PLUS** angemeldet sein.

Beispiel einer Inventurzählliste sortiert nach **Lagerort**:

Firma		Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
Autohaus Mustermann GmbH		401R700-00	20.11.2006	13.15	CPS	560
<u>Inventurzählliste</u>		Inventurjahr: 06	Vorgang: 1	vom 20.11.2006		

HC	Teilenummer	EDV-B	Aufnahmemenge	Lager	Bezeichnung	UG	Abw.
f	6 047 976	*	_____	17809	KUEHLWASSERSCHLAUCH	9	6
f	6 084 636	*	_____	17811	HALTER -STOSSFAENGER	9	6
f	6 965 255 6 818 162	*	_____	17811	ANTRIEBSWELLE -GESCHW.KEITSMI	9	0
f	4 426 980		_____	21101	BAHN -SCHIEBETUER MITTE	0	0
f	1 121 002 1 116 170		_____	21102	VERKLEIDUNG-SITZKISSEN	9	3
f	1 211 964 1 139 356	M	_____	21103	HANDGRIFF -RUECKWANDKLAPPE	8	0
f	1 441 167 1 232 779		_____	21103	BETAETIGUNGSGZUG	9	0
f	1 455 561 1 127 128		_____	21103	ZIERLEISTE	1	0
f	7 366 791 7 344 039		_____	21103	HALTER	9	0
f	1 139 361		_____	21104	UNTERLAGE - HANDGRIFF	9	2
f	1 147 712	*	_____	21104	DOPPELSEITIGESKLEBEBAND	8	0
f	1 383 626		_____	21104	KNOPF-SCHALTER	7	0
f	1 032 230 1 006 122	*	_____	21105	LUFTABWEISER - RADAUSSCHNITT	8	2
f	5 010 254 6 123 085		_____	21106	KANTENSCHUTZ - OEFFN. WINDSCHL	9	6
f	1 151 485		_____	21108	GRILL-STOSSFAENGER	9	4
f	1 151 487		_____	21108	GRILL-STOSSFAENGER	9	4
f	7 322 960 7 310 058	*	_____	21108	DICHTUNG	9	6
f	1 221 086 1 122 055	*	_____	21109	FENSTERFUEHRUNG	8	0
f	1 053 038 1 013 879		_____	21110	Seilzug	9	4
f	1 059 512 1 054 493		_____	21110	VERKLEIDUNG - "A"-SAEULE	9	4
f	1 132 680 1 103 873		_____	21110	Kühlergrill	9	1
f	1 012 834 1 046 684	*	_____	21111	SCHUTZPAPPE - MOTOR	9	1

Anzahl Positionen:	12.847	Folgeseite :	561
---------------------------	---------------	---------------------	------------

Abbildung 12: Inventurzählliste nach Lagerort

Auf der **Zählliste** werden Ihnen vor dem Feld für die Aufnahmemenge folgende Zusatzinformationen angezeigt:

- M** Der EDV – Bestand dieses Teiles ist kleiner 0
***** Der EDV – Bestand dieses Teiles ist gleich 0

Vor jedem Listenausdruck wird ein **Deckblatt** mit den durchgeführten Einstellungen gedruckt (Vgl. Abbildung 13). So wissen Sie immer mit welchen Optionen diese Liste gestartet wurde. Die Erläuterungen werden auf der Zählliste ebenfalls angedruckt:

Inventurzählliste

Inventurjahr	06				
Vorgang	1	von	19.11.2006		

Hersteller	*	alle			
Listenform	nach Lagerort				
von					
bis	ßßßßßß				
Nullbestanddrucken?	Nein				
Auswertungsart	Liste und Inventurdatei erstellen				

Erläuterung über die in der
Liste verwendeten Abkürzungen

EDV-B	=	EDV-Bestand
M	=	- Teil im Minusbestand
*	=	- Teil dessen Bestand Null ist
UG	=	Umschlagsgruppe
Abw.	=	Abwertungsschlüssel

Abbildung 13: Deckblatt Inventurzählliste

Erfassung der Inventur

Nachdem der Bestand gezählt wurde, können Sie mit der eigentlichen Inventurerfassung beginnen.

Zur Inventurerfassung gelangen Sie im Programmmodul **Lagerabwicklung**, mit dem Reiter **Inventur/Erfassung**:



Abbildung 14: Aufruf - Inventurerfassung

Durch diese Auswahl gelangen Sie in die folgende Maske:

HC	Teilenummer	Lagerort	Bezeichnung	UG	Abw.	Menge neu
f	1 132 349		Halter	0	0	1
f	1 111 414		TEMPERATURGEBER	0	0	1
f	1 076 280		ROSETTE - FENSTERKURBELAPPARAT	0	0	5


Abbildung 15: Erfassung der Inventur

In **Abbildung 15** werden die gezählten Bestände eingegeben. Die eingegebenen Bestände werden nicht direkt in die Teiledaten übernommen, sondern erst in der **Inventurdatei** abgespeichert.

Erst beim Einrechnen der Inventur (Vgl. Kapitel **Inventur in Teilestamm einrechnen/rausrechnen**) wird der laufende Bestand korrigiert. Dadurch kann während der Inventurerfassung mit dem Programm **KFZ3000PLUS** weitergearbeitet werden.

Vorgehensweise

Im Feld **Inventurjahr** geben Sie das Inventurjahr ein bzw. wählen die zu erfassende Inventur aus der Auswahlliste aus:



The screenshot shows a window titled 'Information Inventurvorgänge 402R 7.4.3.4 / %31'. It contains a table with the following columns: Vorgang, erstellt am, HC, L-Art, von, bis, Nullb., and Pos. eingerechn. am. The table has two rows of data.

Vorgang	erstellt am	HC	L-Art	von	bis	Nullb.	Pos. eingerechn. am
11	2	26.07.2012	f	L	888888	Nein	634
11	1	16.12.2011	*	L	888888	Ja	16.853

Abbildung 16: Inventurvorgang auswählen

Im Feld **Eingabeart** in **Abbildung 15** können Sie auswählen, nach welchem Kriterium Sie die Inventur eingeben möchten (Im Normalfall wird die Inventur so eingegeben, wie die Liste/Datei erstellt wurde). Je nach Eingabeart steht der Cursor nun auf dem Feld **Lagerort** oder **Teilenummer**.

Durch Drücken der Taste [**ENTER**] erscheint der jeweils nächste **Lagerort** bzw. die nächste **Teilenummer**.

Alternativ können Sie bestimmte Teilenummern bzw. Lagerorte manuell eingeben.

Nach dem Drücken der Taste [**ENTER**] springt der Cursor in **Abbildung 15** in das Feld **Eingabe**. Im Feld **Menge alt** wird die bereits mit diesem Programm eingegebene Zählmenge angezeigt.

Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Teil an mehreren Lagerorten geführt wird und über die Teilenummer erfasst wurde. Ein Teil kann demnach schon vorher erfasst worden sein. Durch eine erneute Eingabe würde das Programm die Mengen addieren. In dem Feld **Ges. Inventurmenge** steht die Gesamtmenge.

Eine Fehleingabe kann jederzeit **korrigiert** werden: Sie rufen die Teilenummer, bzw. den Lagerort nochmals auf und geben in dem Eingabefeld die Differenz zwischen der ersten Eingabe und dem richtigen Wert ein.

Über die **Abwertung** kann dem ausgewählten Teil ein **Abwertungsschlüssel** zugeordnet werden. Hierzu beachten Sie bitte auch die Möglichkeiten der **Parametereinstellungen**.

Während der Eingabe können auch die **Inventurpreise** und der **Lagerort** geändert werden. Über den Parameter 405KFZ wird eingestellt, ob Sie den geänderten Lagerort in den Teilestamm übernehmen möchten.

Ausgehend von **Abbildung 15** gelangen Sie dorthin mit dem Button .

Folgende Eingabemaske wird dadurch geöffnet:




Abbildung 17: Inventurpreise/Lagerort ändern

Während der Inventureingabe wird ein **Inventureingabeprotokoll** erstellt und gedruckt. Dieses Protokoll sollte nach der Inventureingabe mit der **Inventurzählliste** verglichen werden, um eventuelle Fehleingaben auszuschließen. Sollten Fehleingaben vorhanden sein, können Sie diese nachträglich korrigieren.

In **Abbildung 18** sehen Sie ein **Inventureingabeprotokoll** beispielhaft abgebildet.

Firma	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite
Autohaus	402R743-04	26.07.2012	14.57	%31	9
<u>Inventureingabeprotokoll</u>		Inventurjahr: 11	Vorgang: 1	vom 16.12.2011	

HC	Teilenummer	Lager	Bezeichnung	UG	Abw.	Eingabe	Mengeneu
f	1 066 100		KNOPF - LEHNENARRETIERUNG	9	6	0	0
f	1 066 169		HALTER - SCHLISSZYLINDER	9	6	0	0
f	1 066 189		Helzelement	8	0	0	0
f	1 066 230		BLENDE - VERRIEGELUNG	9	4	0	0
f	1 066 244		STOSSFAENGER VORN	9	2	0	0
f	1 066 796		BREMSSCHLAUCH	1	0	0	0
f	1 066 801		BREMSSCHLAUCH	1	0	0	0
f	1 066 869		AUSSENSPIEGEL	9	1	0	0
f	1 066 871		AUSSENSPIEGEL	9	1	0	0
f	1 067 193		Türschloss	9	6	0	0
f	1 067 451		SCHLAUCHROHRLEITUNG	9	3	0	0
f	1 067 548		KNOPF - HALTEBAND	9	4	0	0
f	1 067 953		DICHTUNG - STREUSCHEIBE	9	2	0	0
f	1 068 408		VERKLEIDUNG - SITZ	9	3	0	0
f	1 068 412		VERKLEIDUNG - SITZ	9	2	0	0
f	1 068 743		WINDSCHUTZSCHEIBE	9	4	0	0
f	1 068 888		GESCHWINDIGKEITSMESSER	9	4	0	0
f	1 068 975		BREMSSCHLAUCH	9	4	0	0
f	1 068 989		MOTOR	9	2	0	0
f	1 068 991		FORMSCHLAUCH	9	4	0	0
f	1 069 084		DICHTRING	3	0	0	1
f	1 069 502		Unterlegscheibe	0	0	0	0
f	1 069 512		ABDECKBLENDE - OEFFNUNG SCHALT	9	4	0	0
f	1 069 962		Abdeckung	9	3	0	0
f	1 070 170		HALTER - AUSPUFFAUFHAENGUNG	9	1	0	0
f	1 070 187		VERSTAERKUNG	9	4	0	0
f	1 071 282		VERKLEIDUNG - SITZKISSEN	9	6	0	0
f	1 071 403		Potentiometer - Drosselklappe	9	3	0	0
f	1 069 084		DICHTRING	3	0	2	3

Anzahl Positionen: 429

Abbildung 18: Inventureingabeprotokoll

Differenzliste

Zur **Inventurdifferenzliste** gelangen Sie im Programmmodul **Lagerabwicklung** mit dem Reiter **Inventur/Differenzliste**:



Abbildung 19: Aufruf - Differenzliste

Durch diese Auswahl gelangen Sie in die folgende Maske:




Abbildung 20: Differenzliste erzeugen

Diese Liste zeigt die Differenz zwischen Bestand am Inventurstichtag (Zeitpunkt der Erstellung der Inventurdatei) und Bestand laut Inventureingabe. Vor jedem Listenausdruck wird ein Deckblatt mit den eingegebenen Einstellungen gedruckt. So wissen Sie jederzeit mit welchen Optionen diese Liste gestartet wurde. Im Anschluss an die Differenzliste wird automatisch eine Inventurdifferenzliste nach Abwertungsschlüssel gedruckt.

Firma	Program	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite				
Autohaus	403R744-01	26.07.2012	16.21	%31	151				
<u>Inventurdifferenzliste</u>		in Euro	Inventurjahr: 11	Vorgang: 1	vom 16.12.2011				
Hersteller: f FORD									
Teilenummer	Bezeichnung	Lager	--- Aufnahme ---		--- Bestand lt.EDV---		--- Differenz ---		
		Abw.	EK-Preis	Menge	Euro	Menge	Euro	Menge	Euro
1 696 412	SCHUTZFOLIE	017601 1	57,05	2,00	114,10	2,00	114,10		
1 057 781	GRILL - LAUTSPRECHER	017602 1	2,09	2,00	4,18	2,00	4,18		
1 106 830	SPANNROLLE	017602 2	151,00	1,00	151,00	1,00	151,00		
1 113 169	ZAHNRIEMEN	017602 6	22,51	1,00	22,51	1,00	22,51		
1 619 814	Feder	017602 1	19,11	1,00	19,11			1,00	19,11
3 596 214	DICHTUNG - ZYLINDER	017602 0	12,37	1,00	12,37	1,00	12,37		
7 174 114	ZAHNRIEMEN	017602 6	27,02	1,00	27,02	1,00	27,02		
1 029 106	SCHLOSS - SICHERUNG	017603 6	38,97						
1 060 602	WEITWINKELSPIEGEL	017603 0	20,52						
1 346 367	LAMBDA-SONDE	017603 1	131,72	1,00	131,72	1,00	131,72		
1 591 202	UEBERDRUCKVENTIL	017603 0	146,19	5,00	730,95	6,00	877,14	-1,00	-146,19
6 193 087	DICHTUNG - OELWASSER	017603 5	28,83						
1 113 179	ZAHNRIEMEN	017604 6	27,02	1,00	27,02	1,00	27,02		
6 174 824	SCHLAUCH	017604 1	7,01	1,00	7,01	2,00	14,02	-1,00	-7,01
1 064 390	GESTAENGE	017605 6	126,82						
1 066 696	SCHLAUCH	017605 5	84,45						
1 073 934	SATZ MANSCHETTE	017605 6	11,13	1,00	11,13	1,00	11,13		
1 250 855	STIFTSCHRAUBE	017605 2	1,38	1,00	1,38	1,00	1,38		
1 746 710	SENSOR - HEGO	017605 1	131,72	3,00	395,16	3,00	395,16		
1 036 199	HANDBREMSESEIL	017606 2	41,14	1,00	41,14	1,00	41,14		
1 040 571	SATZ ZAHNRIEMEN	017606 5	62,98						
1 043 704	MOTOR - FENSTER	017606 6	177,83						
6 060 984	KUEHLWASSERSCHNITT	017606 6	9,45						
1 197 919	SILIKONFETT	017607 2	15,31	2,00	30,62	2,00	30,62		
1 338 577	Bordcomputer	017607 6	133,90						
1 478 954	MODUL EEC IV (MODUL)	017607 2	750,07						
1 735 958	KLEBEFOLIE - SCHIENEN	017607 0	7,03	4,00	28,12	4,00	28,12		
4 815 489	GLEICHLAUFSCHEIBE	017607 6	149,19						
1 076 244	SCHLAUCH - MOTOR	017608 0	10,64	3,00	31,92	3,00	31,92		
1 337 254	VERBINDUNGSSCHNITT	017608 0	12,27	1,00	12,27	2,00	24,54	-1,00	-12,27
1 373 377	UNTERDRUCKSCHNITT	017608 2	8,34	1,00	8,34	1,00	8,34		
1 710 553	VERBINDUNGSSCHNITT	017608 0	7,80	5,00	39,00	4,00	31,20	1,00	7,80
6 857 952	VERRIEGELUNGSHANDHABUNG	017608 6	27,06						
1 063 498	ANTRIEBSWELLENKUPPLUNG	017609 6	184,71						
1 329 504	ABDECKUNG - HALTER	017609 6	22,06						
1 430 007	SCHALTER - FENSTER	017609 6	94,57						
1 719 038	Sensor Heckklappe	017609 6	63,75	1,00	63,75	1,00	63,75		
1 136 479	BOERDELKANTENSCHNITT	017610 0	16,46	2,00	32,92			2,00	32,92
1 320 538	GRILL - WINDLAUF	017610 0	37,85						
1 222 161	EINBAUSATZ	017611 0	32,70						
1 357 238	VERANKERUNG - KLEBUNG	017611 1	11,80	3,00	35,40	3,00	35,40		
1 465 190	Kit - Antriebsriemen	017611 1	35,38	1,00	35,38	1,00	35,38		
1 716 908	MODUL - TUERVERSCHLUSS	017611 1	172,62	1,00	172,62	1,00	172,62		
1 076 023	HALTEGRIF - ARM	017701 6	8,98						
1 135 355	ZAHNRIEMEN	017701 4	37,19	1,00	37,19	1,00	37,19		
1 471 645	HALTEPLATTE	017701 2	4,58	1,00	4,58	1,00	4,58		
3 521 425	INNENLAUFRING MOTOR	017701 4	19,25						
1 134 886	REPARATURSATZ /	017702 4	14,93						
1 136 426	ZAHNRIEMEN	017702 1	85,66						
1 742 834	SENSOR	017702 2	30,84	1,00	30,84	1,00	30,84		

Abbildung 21: Beispiel - Differenzliste

Bewertungsliste

Zur Inventurbewertungsliste gelangen Sie im Programmmodul **Lagerabwicklung** mit dem Reiter **Inventur/Bewertungsliste**:



Abbildung 22: Aufruf - Bewertungsliste

Dadurch gelangen Sie in die folgende Maske:

The screenshot shows the 'Bewertungsliste' mask. At the top, it says '404R 7.0.0.002 / CPS'. The form includes several input fields and options: 'Inventurjahr' (06), 'von Vorgang' (1), 'bis Vorgang' (2), 'Herstellercode' (x, download icon, alle), 'Listenform' (radio buttons for 'nach Lagerort' and 'nach Teilenummer'), a checked 'alle' checkbox, 'Lagerort' (von/bis fields), 'Teilenummer' (von/bis fields), 'Abwertungsschl.' (von 0 bis 9), 'Bewertungsart' (radio buttons for 'EK-Preis' and 'Durchschn. EK-Preis'), 'Auswertungsart' (radio buttons for 'alle Positionen' and 'nur Positionen mit Bestand'), and a 'Druckvorschau' checkbox. At the bottom right are icons for printing and canceling. A 'Druck starten' button is at the bottom left.

Abbildung 23 Bewertungsliste drucken

Diese Liste ist wichtig für das Finanzamt, da sie den **wertemäßigen Teilebestand** (Abbildung 24 grün umrandete Spalte) ausweist. Die Bewertungsliste hat keinen Einfluss auf Ihre Bilanzpositionen. Der Entscheidende mengenmäßige Wert wird in der EDV am Bilanzstichtag ermittelt.

Die Bewertung kann nach aktuellen **Einkaufspreisen** oder nach **Durchschnittspreisen** erfolgen. Auch die Abschreibung auf Teile ist aus dieser Liste ersichtlich.

Inventurabwicklung

Im Anschluss an die Inventurbewertungsliste wird automatisch die Inventurbewertungsliste nach Abwertungsschlüssel gedruckt. Mit dem Programmparameter 404KFZ kann eingestellt werden, ob noch ein weiteres Summenblatt nach Teileart gedruckt werden soll.

In **Abbildung 24** sehen Sie eine Bewertungsliste beispielhaft abgebildet:

Firma	Programm	Datum	Uhrzeit	Bed.	Seite					
Autohaus	404R744-01	26.07.2012	16.54	%31	1					
<u>Inventurbewertungsliste</u>										
inEuro		Inventurjahr:	08	Vorgang:	1 vom 20.12.2008					
Hersteller: f FORD										
Teilenummer	Bezeichnung	Lager	U G	EK-Preis	Aufnahme Menge	Euro	Abw. %-Satz	Abwertung Euro	Inventurwert Euro-Netto	
1 019 041	OELBEHAELTER MI		5	15,47	1,00	15,47			15,47 +	
1 029 152	KREUZSTUECK		7	31,52	1,00	31,52			31,52 +	
1 037 605	SENSOR		0	16,13	1,00	16,13			16,13 +	
1 038 224	SENSOR		2	119,19	1,00	119,19			119,19 +	
1 041 382	BOLZEN		9	0,46	1,00	0,46			0,46 +	
1 042 112	FENSTERFUEHRUN		7	49,96	1,00	49,96			49,96 +	
1 043 197	Clip		7	0,27	1,00	0,27			0,27 +	
1 060 681	DECKEL - WASSER		0	1,12	1,00	1,12			1,12 +	
1 077 077	SCHEIBE - TUER		9	45,48	1,00	45,48			45,48 +	
1 086 424	FUEHRUNGSFLANS		0	22,63	1,00	22,63			22,63 +	
1 087 336	PLATTE		5	15,43	1,00	15,43			15,43 +	
1 088 046	VERSTAERKUNG		7	7,93	1,00	7,93			7,93 +	
1 088 144	HALTER		9	10,84	1,00	10,84			10,84 +	
1 089 128	SENSOR		1	119,19	1,00	119,19			119,19 +	
1 090 847	ZIERLEISTE		9	16,80	1,00	16,80			16,80 +	
1 093 991	THERMOSTATGEH.		9	31,02	1,00	31,02	1	10,00	3,10	27,92 +
1 119 585	Halter - Kotflügel		4	9,64	1,00	9,64				9,64 +
1 119 586	Halter - Kotflügel		2	9,64	1,00	9,64				9,64 +
1 119 588	GUMMILAGER		0	5,31	2,00	10,62				10,62 +
1 119 830	BREMSLICHTSCHAI		0	11,72	1,00	11,72				11,72 +
1 121 117	HALTER - WISCHEF		4	216,57	1,00	216,57				216,57 +
1 128 760	LUFTFUEHRUNG		5	33,69	1,00	33,69				33,69 +
1 130 311	DICHTUNG		9	5,86	1,00	5,86	1	10,00	0,59	5,27 +
1 137 836	PLATTE		5	18,03	1,00	18,03				18,03 +
1 140 167	RADABDECKUNG		6	10,78	2,00	21,56				21,56 +
1 148 070	LAMBDA-SONDE		2	105,49	1,00	105,49				105,49 +
1 148 388	ABDECKSCHIEBE -		0	0,73	1,00	0,73				0,73 +
1 149 617	WASSERAUSLASST		4	41,12	1,00	41,12				41,12 +
1 203 871	SATZ PASSFORMM		4	9,88	1,00	9,88				9,88 +
1 206 940	HITZESCHILD		7	8,91	1,00	8,91				8,91 +
1 211 964	HANDGRIFF - RUE		5	85,90	1,00	85,90				85,90 +
1 214 775	NEHMERZYLINDER		4	78,31	1,00	78,31				78,31 +
1 214 814	Halter		4	10,36	1,00	10,36				10,36 +
1 217 055	Einsteigerverkleidung		0	23,10	1,00	23,10				23,10 +
1 219 427	ZIERLEISTE - TUE		5	14,72	1,00	14,72				14,72 +
1 221 489	HALTER		9	1,19	1,00	1,19				1,19 +
1 225 841	STOPFEN - MOTOR		9	0,87	2,00	1,74				1,74 +
1 229 269	HECKSPOILER		7	114,49	1,00	114,49				114,49 +
1 229 499	LUFTSCHLAUCH		2	27,04	1,00	27,04				27,04 +
1 232 430	SCHRAUBE		0	0,40	1,00	0,40				0,40 +
1 233 345	WAGENHEBER		0	28,02	1,00	28,02				28,02 +
1 234 604	HALTER		5	3,08	1,00	3,08				3,08 +
1 251 379	ABDECKUNG		5	205,52	1,00	205,52				205,52 +
1 306 461	WAGENHEBER		9	33,49	1,00	33,49				33,49 +
1 307 250	REPARATURLACK (9	8,27	1,00	8,27	1	10,00	0,83	7,44 +
1 309 004	VERKLEIDUNG		0	6,10	1,00	6,10				6,10 +
1 309 190	DISTANZSTUECK		0	9,56	1,00	9,56				9,56 +
1 311 019	GEHAEUSE - SCHA		7	22,91	1,00	22,91				22,91 +
1 314 020	ZIERLEISTE		2	7,87	1,00	7,87				7,87 +
1 316 253	REPARATURLACK (9	8,50	1,00	8,50				8,50 +

Abbildung 24: Beispiel - Bewertungsliste

Inventur einrechnen/rausrechnen

Eigespielt werden nur die mengenmäßigen Bestände. Die wertemäßigen Bestände für die Bilanz werden separat von der Buchhaltung, eventuell mit Absprache mit dem Steuerberater, durchgeführt.

Zur **Inventureinrechnung** gelangen Sie im Programmmodul **Lagerabwicklung**, mit dem Reiter **Inventur/Ein- bzw. Rausrechnen/Löschen**:




Abbildung 25: Aufruf Inventur einrechnen/rausrechnen

Dadurch gelangen Sie in die folgende Maske:




Abbildung 26 Inventur einrechnen

Nachdem die Bestände komplett eingegeben und anhand der Differenzliste überprüft wurden, kann die Inventur eingerechnet werden, d.h. die **Differenzen** zwischen gezähltem und zum Stichtag geführtem Bestand (Zeitpunkt der Inventur-Dateierstellung) werden zum laufenden Bestand in der **Teiledatei** bzw. dem **Teilestamm** addiert bzw. subtrahiert.


**Wichtig!**

Es wird nicht die während der Inventurerfassung eingegebene Menge in die Teiledaten übernommen, sondern nur die ermittelte Inventurdifferenz.

Die Inventur kann auch wieder herausgerechnet werden, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen.

Wenn zum Beispiel nach dem **Einrechnen** der Inventur in **Abbildung 26** festgestellt wird, dass ein Teil bei der **Erfassung** in **Abbildung 15** vergessen wurde, wird die Inventur wieder in **Abbildung 26 herausgerechnet**, die Aufnahmemenge wird in der Erfassung eingegeben, die Bewertungsliste neu gedruckt und die Inventur wieder eingerechnet.

Beim Einrechnen bzw. beim Rausrechnen der Inventur wird ein entsprechendes Protokoll gedruckt.

Wenn die Inventur endgültig abgehandelt ist, kann Sie mit dem Button  gelöscht werden.

Impressum

Herausgeber: [FERNAUSOFT GmbH](http://fernausoft.de)
Gartenstraße 42
37269 Eschwege

Telefon: 05651 95 99 0
Telefax: 05651 95 99 90

Hotline: 01805/698000 (14 Cent/min; 42 Cent/Min aus dem deutschen Mobilfunknetz)

E-Mail: info@fernausoft.de
Web www.fernausoft.de

Beschreibung zum Handbuch **KFZ3000PLUS**

Titel: **Lagerabwicklung- Inventurabwicklung**
Anzahl Seiten: 35

Autor: Rafael Sobek

Version: 1.0
Datum: 07/2012

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck für Zwecke innerhalb des Autohauses gestattet.

Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der FERNAUSOFT GmbH. Gleiches gilt für die elektronische Version.

Gezeigte Abläufe sind Beispiele. Verwendete Daten dienen lediglich der Veranschaulichung und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.

Die Verantwortung zum sorgfältigen und richtigen Umgang mit den Betriebsdaten und der EDV liegt beim Nutzer. FERNAUSOFT übernimmt keine Haftung aufgrund von Beispielen aus dieser Beschreibung.